

**Import a Export položiek medzi aplikáciou elio Kasa a
Ekonomickým systémom Pohoda prostredníctvom
programu elio Rest Server**

2021

Vytvoril: Axis distribution, s.r.o.

Dátum poslednej úpravy: 25.02.2021

Verzia dokumentu: 1. 0

Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Gáfrik, gafrik@axis-distribution.eu


Vďaka rozšíreným možnostiam sú elio kasy s aplikáciou elio Kasa ešte viac flexibilnejšia a je možné ich používať so skladovým hospodárstvom Ekonomického programu Pohoda. Pred samotnou prácou je potrebné vykonať niekoľko drobných nastavení medzi programami, ktoré medzi sebou úzko súvisia.

1. Nastavenie siete

Pokladničná kasa, z ktorej plánujeme importovať položky musí byť v rovnakej sieti ako počítač, na ktorom je Ekonomický systém Pohoda. To znamená, ak je počítač v sieti s názvom Firma, aj elio Kasa musí byť pripojené k rovnakej sieti Firma prostredníctvom Wifi alebo kábla.

2. Pohoda

Na strane Pohody je nutné vedieť, ktorý sklad chceme importovať do elio kasy. Rovnako potrebujeme vedieť číslo **ID skladu**.




Vo verzii 1.1.4.2 aplikácie elio Rest Server je možný import skladov možný len prvej úrovne, teda Vetvy 1. Nižšie úrovne budú podporované ďalšou úpravou.

3. Elio Rest Server


Najdôležitejšie je, aby na počítači, na ktorom pracujete s programom Pohoda, je potrebné mať nainštalovaný program elio Rest Server verzie 1.1.4.2 alebo novší, ktorý zabezpečuje komunikáciu medzi Pohodou a kasami s aplikáciou elio Kasa.

Program elio Rest Server si stiahneme zo stránky AXIS distribution, s.r.o. v časti **Download**. Ten si rozbalíme a nainštalujeme. Inštalačný program spolu s návodom ako vykonať úvodné nastavenie programu elio Rest Server nájdeme na stránke: <http://www.axis-distribution.sk/download.xhtml>


Po úvodnom nastavení prejdeme do **Nastavenia** -> **Všeobecné nastavenia** -> prejdeme na záložku **Pohoda výdajka/zásoby**.




V záložke **Pohoda výdajka/zásoby** povolíme **Výdajku** i **Zásoby**, **Spracovanie** nastavíme na **Automatické**. Okrem týchto povolení, musíme ešte zadať cestu programu Pohoda, pretože aplikácia elio Rest Server bude k nej pristupovať.



Následne si zadáme prístupové údaje do Pohody. Potrebujeme **IČO** a prístupové **Meno** a **Heslo**. To je rovnaké ako sa používa pri spustení Pohody. Po vyplnení údajov, si ich uložíme.



Ako posledné si v elio Rest Servery skontrolujeme cesty pre Výdajku a Zásoby, ktoré budeme potrebovať na samotný import položiek (**Generovanie zásob**) z Pohody a následne vykonanie PLU uzávierky o predaji (**Generovanie výdajky**), ktorá sa posiela do Pohody.






4. Elio Kasa



Pre import a export skladových položiek je nutné mať zakúpenú a aktivovanú PREMIUM verziu aplikácie elio Kasa.

4.1 Generovanie zásob - Import položiek

Pre **import položiek** zo skladu Pohoda prejdeme cez hlavné menu do Tovary a v pravom hornom rohu ťukneme na tri bodky. Z menu vyberieme možnosť **Import POS-Experts**. Do políčka zadáme sieťovú adresu pre **Generovanie zásob**. Pre kontrolu si otvoríme Elio Rest Server a skontrolujeme **sieťovú cestu**. V našom prípade je použitá IP adresa 192.168.0.5 a port 8080. **Vy si zadáte vlastnú IP adresu**. Číslo na konci predstavuje **ID skladu**, ktorý chceme importovať do elio kasy. Po vložení adresy s ID skladom potvrdíme na **OK**.





Po potvrzení sa načíta sklad z Pohody. Vypíše počet **Načítaných položiek** (pre informáciu: ak sa v sklade nachádzajú rôzne kategórie, aj tie počíta ako položky). Po úspešnom načítaní môžeme na kase blokovat cez hlavnú obrazovku alebo Kalkulačku.




4.2 Generovanie výdajky – PLU uzávierka



Pre generovanie výdajky si musíme najskôr nastaviť sieťovú adresu. V hlavnom menu prejdeme na **Nastavenia -> Prostredie**.



Prejdeme úplne na koniec kde sa nachádza **Adresa pre PLU správu**. Ťukneme na názov a otvorí sa nám okno. Do okna zadáme sieťovú adresu pre **Generovanie výdajky**. Pre kontrolu si ju vieme skontrolovať v Elio Rest Server (str.). Po úspešnom zadaní adresy potvrdíme uloženie adresy na **OK**. Pre správny formát posielanej dátovej správy musí byť zvolený formát **xml**. Ak nie je, zmeníme ho. Ako posledné zadáme číslo skladu Výdajky – **Store ID**. V našom prípade máme číslo 01. Nastavenie uložíme na **OK**.



Keď dokončíme predaj musíme vykonať PLU uzávierku. To sa vykoná nasledovným spôsobom. Cez hlavné menu prejdeme do **Reporty**, nájdeme si riadok s **PLU uzávierka** a sumou zvýraznenou modrou sumou.



Ťukneme na sumu. Otvorí sa nám okno, na ktorom môžeme vidieť sumár o predaji, hlavne Tržby CELKOM. V spodnej časti okna ťukneme na **Uzavrieť**. Uzávierka sa uzavrie a dáme **Odoslať**.



Po odoslaní sa v elio kase čiastka vynuluje. Potom si v Pohode skontrolujeme, či sa nám PLU uzávierka zobrazí vo **Výdajkách**.

